1. 無線 LAN カードの取り付け

無線 LAN を利用するときは,必ず有線 LAN のケーブルを外して利用してください.

- (1) Windows XP を終了し,パソコンの電源を切ります.
- (2) 有線 LAN ケーブルが接続されている場合は, これを外します.
- (3) 無線 LAN カードをパソコンに差し込みます.
- (4) パソコンの電源を入れます.
- 2.無線 LAN の設定(Windows XP)

以下の設定は無線 LAN を利用する前に,一度だけ行ってください.

- (1) 「スタート」「マイコンピュータ」の順にクリックします.
- (2) 「マイネットワーク」をクリックします.



(3) 「ネットワーク接続を表示する」をクリックします.



(4)「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を左クリックしますます。



(5) 「**ワイヤレス ネットワーク」**をクリックし、「追加」 ボタンをクリックします.

▲ ワイヤレス さっトローク接続のプロパティ ? 🔀		
全般 ワイヤレスネットワーク 認証 詳細設定		
✓Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する(W)		
利用できるネットワーク: (N)		
利用できるネットワークに接続するには、「構成」をクリックしてください。		
優先するネットワーク(P):		
トの一覧にある順番で、利用できるネットワークに自動的に接続する:		
上へ移動(山)		
下へ移動(D)		
<u>追加(A)</u> 削除(B) プロパティ(Q)		
ワイヤレスネットワーク構成のセットアップの詳細		
£\$€1:08.9%		
<u> </u>		

(6) [ネットワーク名]は「TDU ANSIE/2001」と入力し,[データの暗号化]のチェックを外し,「OK」をクリックします.

ワイヤレス ネットワークのプロパティー 🔗 🔀		
ネットワーク名 (SSID)(N):	TDU ANSIE/2001	
つイヤレス ネットワーク キー(WEP)		
このネットワークでは次のためのキーが必要:		
□ データの暗号化 (WEP 有効)(D)		
ーネットワーク認証 (共有モード)(<u>A</u>)		
ネットワーク キー(<u>K</u>):		
キーの形式(<u>F</u>):	ASCI 文字	
キーの長さ(止):	104 ビット (13 文字) 🛛 🕑	
キーのインデックス (詳細)⊗:	0	
▼キーは自動的に提供される(円)		
□これはコンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークで、 ワイヤレス アクセ スポイントを使用しない(C) OK キャンセル		

(7) 「<mark>OK</mark>」をクリックします.

🕹 ワイヤレス ネットワーク接続のフロパティ 🛛 ? 🔀		
全般 ワイヤレスネットワーク 認証 詳細設定		
✓ Windows を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する(W)		
利用できるネットワーク:(N)		
利用できるネットワークに接続するには、「構成」をクリックしてください。		
構成(2)		
最新の情報に更新(E)		
優先するネットワーク(P): 下の一覧にある順番で、利用できるネットワークに自動的に接続する:		
▲ TDU ANSIE/2001 上へ移動(U)		
下へ移動(D)		
追加(A) 削除(R) プロパティ(Q)		
<u>ワイヤレス ネットワーク構成のセットアップの詳細</u> を表示します。		
OK キャンセル		

- (8) ウインドウ右上の「×」をクリックし,無線 LAN の設定は完了です.
- (9) [スタート][インターネット]の順にクリックし,有線 LAN での接続と同様に, インターネットエクスプローラが動作することを確認してください.